



NEOCHAT

NeoChat es una aplicación de chat que le permite aprovechar al máximo la red Matrix. Le proporciona un modo seguro de enviar mensajes de texto, vídeos y archivos de sonido a su familia, colegas y amigos.

NeoChat pretende ser una aplicación con todas las funciones para la especificación de Matrix. Como tal, admite todo en la especificación estable actual, con las notables excepciones de VoIP, subprocesos y algunas funciones de cifrado de extremo a extremo. Existen algunas omisiones menos importantes debido al hecho de que la especificación de Matrix está en constante evolución, pero el objetivo sigue siendo brindar compatibilidad final con toda la especificación.





CARACTERÍSTICAS DE NEOCHAT

Conexión completa al protocolo abierto y descentralizado Matrix.

Envío de mensajes de texto, imágenes, vídeos y archivos de sonido.

Permite crear salas nuevas, explorar canales públicos e invitar usuarios.



Diseñado con Kirigami para adaptarse a teléfonos móviles y ordenadores.





NEOCHAT

Para empezar la instalación, debe abrir la terminal de su computadora apretando las teclas CTRL + ALT + T (El nombre de usuario en la terminal no se visualiza por medidas de seguridad). Este manual es para personas nuevas usando sistema operativo libre o que tengan poco conocimiento, a los que tengan ya conocimiento, les será sencillo la instalación.





NEOCHAT

El primer paso para iniciar la instalación es loguearse como administrador.

Seguidamente debe instalar el dominio o servicio **snapt** con el siguiente comando:

```
sudo apt install snapt
```

Presione **Enter** y luego **S** para continuar.





NEOCHAT

Seguidamente debe ingresar el siguiente comando para instalar NeoChat:


```
sudo snap install neochat
```

Presione **Enter** para continuar y espere que finalice la instalación.



NEOCHAT

Finalizada la instalación puedes buscar NeoChat en el menú de tu sistema e iniciarlo.





NEOCHAT

En este punto deberás crear una cuenta para iniciar sesión, en **Registrar** deberás colocar la url del servidor.

Si ya tienes una cuenta, entonces presione **Inicio de Sesión** y agregue el ID de Matrix, e introduzca sus credenciales.

